

Installasjon server versjon 8.0

Dette er en veiledning av installasjon av FEBDOK versjon 8.0 server. Denne installasjonen er utført på Windows 10. Har du ikke Windows 10 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet er det samme.

Systemkrav for Febdok versjon 8:


- Access database Engine 2016 32- eller 64-bit
- .Net 4.8.2
- Internettilgang for lisensiering

Denne veiledningen gjelder både for 32 bit og 64 bit. Installasjonsfilen til siste versjon finner du på våre nettsider eller gjennom oppdatering i programmet.


Installasjonsfilen for lokal 32 bit heter Setup_server.exe. Installasjonsfilen for lokal 64 bit heter Setup_server_x64.exe. Dobbeltklikk på denne for å starte installasjonen.

Febdok server må installeres i en nettverksmappe hvor alle brukere har full tilgang.


Last ned versjon 8 fra våre nettsider, www.febdok.no.



Figur 1 Velg språk for installasjonen av programmet.



Figur 2 Trykk "Neste".




Figur 3 Velg Organisasjon

Her skal du velge NHO Elektro, dersom du har virksomheten din i Norge.

Dersom du har lisens fra en av våre samarbeidspartnere i Sverige, Danmark eller Finland, da kan du velge de som Organisasjon.


- NHO Elektro gjelder for Norge
- AEC Sverige gjelder for Sverige
- AEC Danmark gjelder for Danmark
- Sähköinfo gjelder for Finland



Figur 4 Du må godkjenne lisensavtalen før du kan gå videre.

Dersom du ikke leste avtalen kan du finne den i Febdok katalogen på din PC etter installasjonene dersom du vil lese den.


Den ligger i Febdok mappen på server under mappen \Extra\LisensDoc




Figur 5 velg destinasjons mappe (UNC mappe)

Velg mappen på server der Febdok programmet er installert. Er du usikker kan du åpne en fil som heter FebdokInstallDir.txt i Klientsetup mappen. Kopier exec path fra første skråstrek.

Eksempel: \\servernavn\mappenavn



Figur 6 Trykk installer for å oppgradere Febdok




Figur 7 Trykk "Fullfør" for å fullføre installasjonen / oppgraderingen av Febdok.

Trykk "fullfør".

Første gang oppstart av Febdok server.


Start alltid server før du starter en Febdok klient. Det er fordi programmet skal lisensieres og det kan være en konfigurering som krever admin rettigheter.

Først må du legge inn en aktiveringsnøkkel.



Figur 8 Legg inn aktiveringsnøkkelen til Febdok

Har du ikke aktiveringsnøkkel kan denne hentes på vår nettside www.febdok.no, se under fanen last ned.



Figur 9 Overfør alle ledige brukerrettigheter og trykk på "Install user access rights"

Febdok

Licence number: 4004 License version: Network

Program package: Complete Licence code: Internal

Licencee

Company name: NHO Elektro

Department: ISO

Property name:

Street address: Middelthuns gate 27

Postoffice Box: Postboks 5467, Majorstua

ZIP code/name: 0305 OSLO

Country:

User access rights

Subscription: 2

No. installed: 2

No. available: 0

No. to be transferred: 0

Install user access rights

Un-install user access rights

Finished

Figur 10 Brukerrettighetene er overført. trykk "Finished"

Provide password

Username: Admin

New password:

Confirm password:

OK Cancel

Figur 11 Angi et Admin passord

User administration

Search

Welcome to Febdok!
Press 'New user' to create your first user account. At least one user account must exist before the program can be started.

Company Data

Company: **NHO Elektro**

Department:

Street:

Post office box:

Post Code & Town:

Country: Registration No.:

Phone: Reg.No. DSB:

Mobile phone:

Email:

Web page:

Language Design basis

Nonwegian	☒	☒
Swedish	☒	☒
Danish	☒	☒
Finnish	☒	☒
English	☒	☒

User access rights: 2
Total users: 0

Figur 12 Du må registrere en bruker for å komme inn i programmet. Trykk "New user"

User administration

Search

Welcome to Febdok!
Press 'New user' to create your first user account. At least one user account must exist before the program can be started.

New user

Company: **NHO Elektro**

Department: **ISO**

Name:

Section:

Phone:


Email:

Username:

Password:

User access rights: 2
Total users: 1

Figur 13 Du må angi navn, brukernavn og passord. Trykk "Save"



User administration

Search

NHO Elektro

Test

User Data

Company: NHO Elektro

Department: ISO

Name: Test

Section:

Phone:

Email: 

Username: 1

Password: *

New user

Remove

Change

User access rights: 2

Total users: 1

Close

Figur 14 Brukeren er registrert, trykk "Close".

Febdok vil nå starte opp.



Figur 15 Logg på versjon 8.

Klient installasjon


Klienten må også følge følgende systemkrav:

- Access database Engine 2016 32- eller 64-bit
- .Net 4.8.2
- Internettilgang for lisensiering


Klient installasjonen finner du under klientsetup mappe i Febdok katalogen på server. Klienten må kjøres fra samme sted som tekst filen FebDokInstallDir.txt. Installasjonen arver installdir fra tekst filen.

Name	Date modified	Type	Size
 Febdok_Klient_x64.msi	22.05.2025 12:17	Windows Installer ...	8 276 KB
 FebDokInstallDir.txt	02.06.2025 08:52	Text Document	1 KB


Figur 16 Start Febdok_Klient_64-msi for å installere klienten




Figur 17 Trykk "next"



Figur 18 Trykk "Install"




Figur 19 Trykk "Finish" for å fullføre installasjonen.



Figur 20 Logg på Febdok klienten

Første gang bruker pålogging i Febdok



Figur 21 Logg på med bruker for første gang

Du må akseptere sluttbrukeravtalen for å bruke Febdok:

Sluttbrukeravtale for Febdok

1. Definisjoner

Abonnementsavgift: Den avgiften Kunden betaler til Leverandøren for at et riktig antall samtidige Sluttbrukere kan bruke Febdok i den aktuelle lisensperioden.

Febdok: Febdok er en programvare utviklet for dokumentasjon og beregning av elektriske anlegg. Febdok er nærmere beskrevet på nettsidene under febdok.no og www.nhoelektro.no/febdok.

Febdok Nettsider: Leverandørens nettsider www.febdok.no inkludert www.nhoelektro.no/febdok og pålogging for Kunden på NHO Elektro Min Side.

Kunden: Med Kunden menes den juridiske enheten som kjøper lisens (dispensasjonsrett) til Febdok fra Leverandøren for Kundens Sluttbrukere i henhold til Lisens- og supportavtale for Febdok.

Leverandøren: NHO Elektro ved Installatørens Service og Opplysningskontor med org.nr. 971 033 517.

Sluttbruker: Med Sluttbruker menes den fysiske personen som logger seg inn i og bruker Febdok.

2. Rettigheter

2.1 Leverandørens rettigheter

Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til Febdok.

2.2 Sluttbrukers rettigheter

Så lenge Kunden har betalt Abonnementsavgift for Febdok, har Sluttbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset disposisjonsrett (bruksrett eller lisens) til Febdok i objektkode på den måten som spesifisert på Febdok Nettsider.

Sluttbruker har også rettigheter som rettmessig bruker av Febdok etter preceptorisk lov som åndsverkloven. Ingen øvrige

Figur 22 Brukeren må akseptere sluttbruker avtalen før bruk av programmet

Brukeren må akseptere avtalen for å kunne benytte programmet. Dette gjøres kun 1 gang per bruker. Avtalen finne du igjen i Febdok katalogen på server.

Se under extra\lisensdoc



Figur 23